

Configurar cuenta de correo en Windows Live Mail 2009

Hay que crear la cuenta de correo y tener instalado el **Windows Live Mail**.

Estando ya creada abrir **Windows Live Mail** y seguir los siguientes pasos para configurarlo:

Paso 1. Escribir nombre de la cuenta, contraseña, y pinchar en la opción “Definir manualmente la configuración”.

El recuadro “nombre para mostrar” sirve para indicar el nombre que se pretende que aparezca al mandar un mail.

Agregar cuenta de correo electrónico

Agregar cuenta de correo electrónico

Escribe a continuación la información de tu cuenta de correo electrónico:

Correo electrónico: [Obtener una cuenta gratuita](#)

Contraseña:

Recordar contraseña

¿Cómo va a aparecer tu nombre en los mensajes enviados desde esta cuenta?

Nombre para mostrar:

Por ejemplo: Jorge López


Definir manualmente la configuración del servidor para la cuenta de correo electrónico.

Siguiente Cancelar


Paso 2. Definir servidores POP3 y SMTP, para cuentas alojadas en servidores Comalis sustituir “su-dominio.com” por el nombre de su dominio según la siguiente estructura:

- *Servidor Correo Entrante (POP3):* mail.su-dominio.com
- *Servidor Correo Saliente (SMTP):* mail.su-dominio.com

Paso 3. Arriba a la derecha hacer clic en la flecha y escoger la opción “Mostrar barra de Menus”



Paso 4. Ecoger en la barra las opciones **Herramientas > Cuentas**, seleccionar la cuenta y pinchar en propiedades:



Paso 5. Seleccionar la segunda pestaña “Servidores”. Como nombre de usuario introducir el nombre completo de la cuenta de correo, incluido la @ y lo que le sigue ya que por defecto no aparece.

Escoger abajo la opción “Mi servidor requiere autenticación” y aceptar concluyendo se la configuración:

Propiedades de Comalis (miguel)

General **Servidores** Conexión Seguridad Opciones avanzadas

Información del servidor

Mi servidor de correo entrante es **POP3**

Correo entrante (POP3): mail.comalis.com

Correo saliente (SMTP): mail.comalis.com

Servidor de correo entrante

Nombre de usuario de correo electrónico: **miguel@comalis.com**

Contraseña: ●●●●●●

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando la autenticación de texto no cifrado

Iniciar sesión usando la autenticación de contraseña segura

Iniciar sesión utilizando la autenticación APOP

Servidor de correo saliente

Mi servidor requiere autenticación **Configuración...**

Aceptar Cancelar Aplicar